


# Mail10.x 11.x の新規設定方法

## Mail の起動

メニューバーの[メール]→[アカウントを追加...]をクリックします。



## 2. メールアカウントの追加

[その他のメールアカウントを追加...]にチェックを入れ、[続ける]をクリックします。



[メールアカウントを追加]画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。  
 入力が終わりましたら[サインイン]をクリックします。

メール アカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

名前：

メールアドレス：

パスワード：

キャンセル 戻る **サインイン**

名前	任意の名前を入力します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

「アカウント名またはパスワードを確認できません。」というエラーメッセージが表示されます。  
 各項目を入力して、[サインイン]をクリックします。

メールアドレス：

ユーザ名：

パスワード：

アカウントの種類：

受信用メールサーバ：


送信用メールサーバ：

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

ユーザー名	メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
送信用メールサーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。

[パスワードを\*\*\*\*\*に安全に送信できませんでした]の確認メッセージが表示された場合は、[続ける]をクリックします。※2 回出る場合があります



A warning dialog box with a yellow triangle icon containing an exclamation mark and a small image of a person. The text reads: "パスワードを\*\*\*\*\*に安全に送信できませんでした" (Password cannot be transmitted securely to \*\*\*\*\*). Below this, it explains: "「メール」でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。" (Cannot encrypt password for server via email. Can continue without encryption, but password may be exposed to danger). At the bottom, it asks: "パスワードを暗号化せずに続けますか?" (Continue without encryption?). There are two buttons: "キャンセル" (Cancel) and "続ける" (Continue), with the latter highlighted in red.

以下の画面が表示された場合


[Next]をクリックします。



An email account configuration screen. It has several input fields: "メールアドレス:" (Email address), "ユーザ名:" (Username), and "パスワード:" (Password). Below these are "アカウントの種類:" (Account type) with a dropdown menu showing "POP", "受信用メールサーバ:" (Incoming mail server), and "送信用メールサーバ:" (Outgoing mail server). A red error message at the bottom says: "アカウント名またはパスワードを確認できません。" (Cannot verify account name or password). At the bottom are three buttons: "キャンセル" (Cancel), "戻る" (Back), and "Next", with the "Next" button highlighted in red.


## 2.サーバの設定

メニューバーの[メール]→[環境設定...]をクリックします。



[アカウント]をクリックします。

画面左のアカウント一覧の中から設定を確認したいアカウントを選択し[サーバ設定]タブをクリックします。



※受信用メールサーバ (POP) / 送信用メールサーバ (SMTP) それぞれの「接続設定を自動的に管理」のチェックを外してください。

下記のように設定項目が増えますので入力します。

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート:   TLS/SSLを使用

認証:

POPの詳細設定

ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
接続設定を自動的に管理	チェックしません。
ポート	110 を入力します。
TLS/SSL を使用	チェックしません。
認証	パスワード

「POPの詳細設定」をクリックしてください。

TLS証明書:

セキュリティ保護されていない認証を許可

OK

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします。

## 【送信用メールサーバ(SMTP)】

送信用メールサーバ(SMTP) の「アカウント」の部分をクリックし、プルダウンより「SMTP サーバリストを編集」をクリックします。

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: (オフライン)

ユーザー名: なし

パスワード: ✓ iCloud

ホスト名: SMTPサーバリストを編集...

下記項目を入力します。

説明      サーバ名      使用しているアカウント

+

-

サーバ設定    詳細

説明:

ユーザー名:

パスワード: ●●●●●●

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

ポート: 587     TLS/SSLを使用

認証: パスワード

?      キャンセル      OK

ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
接続設定を自動的に管理	チェックしません。
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックしません。
認証	パスワード

[詳細]タブをクリックします。



TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします。

右下の「OK」をクリックします。

以上で設定完了です。

設定画面を、画面左上の、赤い「閉じる」ボタンを押し設定を保存します。